


* 通帳ケースの作り方 *



I. 外布を作る

18cm × 24cmになるように外布を作り、裏に接着芯を貼ります
(パッチワークをした場合は縫い代を割っておく)


30cmほどのゴムひもの両端をそれぞれ結び(抜けにくくする為)
2つ折にし、左側中央の生地端から8mmくらいのところに両端を
3cmくらい出して縫い止めておきます




II. 内布のパーツの下準備をする

土台、左ポケット、カード入れの裏ポケット、カード入れの
各裏側の指定部分に接着芯を貼ります
(厚みを減らす為、各ポケットの片面のみ貼ります)

左ポケット、カード入れのポケット0を
アイロンで外表に半分に折っておきます




カード入れの裏ポケットの接着芯が貼られていない側の端を
裏側に1cm幅で三つ折しておきます




III. クリアポケットをバイアステープで縁取りする

クリアポケットの裏側を上にし、バイアステープをはさんで
一度で縫います
バイアステープの上側を少し控えると下側も針が落ちずに
きれいに縫えます




IV. カード入れを作る

ポケット2と3、ポケット3と4、ポケット5と6を中表にぬい代1cmで縫い合わせ、アイロンで全体を出来上がりに折ります



ポケット0を の上に重ね、生地端から8mmくらいのところを両側とも荒ミシンで仮縫いしておきます



V. カード入れの裏ポケットを作る

カード入れとカード入れの裏ポケットを中表にぬい代1cmで縫い合わせます

カード入れ側のぬい代を少し(厚み分くらい)カットしてカード入れの裏ポケットをアイロンで出来上がりに折り返します




VI. 土台布に各パーツを仮止めする

土台布に左ポケット、カード入れ(裏ポケット付)をおき荒ミシンで周囲を仮縫いします

クリアポケットは出来上がり位置にセロハンテープなどでとめておきます


と一緒に縫ってもいいのですが、何度も縫うと大変なのでここではテープでとめるだけにして次で縫うようにしています




VII. 外布、キルト綿、内布を合わせ仮止めする

外布、キルト綿、内布を出来上がりのように重ねて
ゴムひもの両端をキルト綿との間に折りこんでから
内布を上側にして周囲を荒ミシンで仮縫いします

クリアポケットの上を縫う時はテフロン押さえを使用してください
ない場合は、薄い紙やティッシュペーパーをクリアポケットの上に
重ねて縫い、紙はやぶいてとります



四隅を切り落とします



VIII. バイアステープで縁取りし、仕上げる

内布の上にバイアステープを縫いつけます
(縫い始めは1cmほど折り、縫い終わりは上に重ねます)

本体部分のぬい代を少し(厚み分くらい)カットして
バイアステープを折り、外布にまつり縫いで縫いつけます

外布の右端中央にボタンをつけ、ゴムひもの長さを調節して
完成です

お好みに合わせていろいろアレンジして作ってみてください

